Moduł tłumaczeń

Zmiana tesktów opiera się o moduł tłumaczeń, gdzie pod kluczem znajduje się tekst dla danego języka.

Spis treści

Moduł tłumaczeń

Jak sprawdzić pod jakim kluczem znajduje się dany tekst ?

Moduł tłumaczeń

Dostęp do tłumaczeń uzyskujemy przechodząc do konfiguracji, a tam odnajdujemy sekcję tłumaczenia.



Klucz	Tłumaczenie	Język	
- dowolna -	- dowolna -	pl	Edycja
- wybierz -	- wybierz -	pl	Edycja
Adres e-mail	Adres e-mail	pl	Edycja
Adres e-mail, na który system ma wysyłać powiadomienia o statusie importu	Adres e-mail, na który system ma wysyłać powiadomienia o statusie importu	pl	Edycja
Adres IP drukarki	Adres IP drukarki	pl	Edycja
Adres IP Modbus	Adres IP Modbus	pl	Edycja
Adres IP pod jakim dostępny jest serwer.	Adres IP pod jakim dostępny jest serwer.	pl	Edycja
aktywne w tym momencie	aktywne w tym momencie	pl	Edycja
Aktywnych przepustek	Aktywnych przepustek	pl	Edycja
Automatyczne odświeżanie tabeli z listą zdarzeń	Automatyczne odświeżanie tabeli z listą zdarzeń	pl	Edycja
Automatyczne ukrywanie zdublowanych rekordów	Automatyczne ukrywanie zdublowanych rekordów	pl	Edycja
Automatycznie uzupełniać pole czasu pobytu domyślną wartością	Automatycznie uzupełniać pole czasu pobytu domyślną wartością	pl	Edycja
Automatycznie wystawiaj przepustki dla awizacji	Automatycznie wystawiaj przepustki dla awizacji	pl	Edycja
Automatycznie zamykanie przepustki dla awizacji	Automatycznie zamykanie przepustki dla awizacji	pl	Edycja
Automatyczny wydruk wystawianych przepustek	Automatyczny wydruk wystawianych przepustek	pl	Edycja
Awizacja	Awizacja	pl	Edycja
Awizacje	Awizacje	pl	Edycja
Awizacji	Awizacji	pl	Edycja
bhp_environmental_effects.form.add.description	Opis:	pl	Edycja
bhp_environmental_effects.form.add.title	Dodaj skutek środowiskowy	pl	Edycja
bhp_environmental_effects.form.edit.title	Edycja skutku środowiskowego	pl	Edycja
bhp_environmental_effects.label	Skutki środowiskowe	pl	Edycja
bhp_environmental_effects.table.column.description	Opis	pl	Edycja
bhp_protective_items.form.add.description	Opis:	pl	Edycja
bhp_protective_items.form.add.title	Dodaj środek ochrony osobistej	pl	Edycja
bhp_protective_items.form.edit.title	Edycja środka ochrony osobistej	pl	Edycja
bhp_protective_items.label	Środki ochrony osobistej	pl	Edycja
bhp_protective_items.table.column.description	Opis	pl	Edycja
bhp.breadcrumbs.new	Nowa KBPW	pl	Edycja
bhp.btn.add	dodaj	pl	Edycja
bhp.btn.approve	zatwierdź	pl	Edycja
bhp.btn.back	wstecz	pl	Edycja
bhp.btn.cancel	Anuluj	pl	Edycja

Po przejściu do modułu uzyskujemy dostęp do tłumaczeń dla wszystkich dostępnych języków w systemie. W kolumnie klucz znajduje się **klucz** pod jakim znajduje się tekst dla danego języka. Po prawej stronie mamy przycisk edycji, który pozwala na zmianę testu.

Jak sprawdzić pod jakim kluczem znajduje się dany tekst ?

Chcąc zmienić test w systemie konieczna jest znajomość klucza. Możemy sprawdzić pod jakim kluczem znajduje się tekst klikając prawym przyciskiem myszy na element interfejsu np. ikona modułu zdarzeń.



Po kliknięciu w dany element prawym przyciskiem, wybieramy z menu opcję **Zbadaj**



Po wybraniu te opcji w dolnej części okna przeglądarki pojawi się dodatkowe okno narzędzi deweloperskich. Dzięki którym będziemy mogli zlokalizować klucz pod jakim znajduje się tekst.



Element na którym kliknęliśmy zbadaj zostaje podświetlony na kolor niebieski.



Przy tym elemencie powinien znajdować się atrybut `data-translate`, który zawiera nazwę klucza.



Nazwę którą widzimy przy danym elemencie możemy teraz odszukać w module tłumaczeń. W tym przypadku jest to klucz o nazwie `modules.events`

